



Anleitung für den Austausch von VR-NetWorld Cards (HBCI-Chipkarte)

Diese Anleitung gilt für VR-NetWorld Software 5.x.


1. Öffnen Sie VR-NetWorld und melden sich wie gewohnt an.
2. Wählen Sie im Menü „Stammdaten“ die Schaltfläche „Bankverbindungen“ aus.



3. Die entsprechende Bankverbindung auswählen (bei mehreren hinterlegten Bankverbindungen bitte prüfen, welche die richtige ist). Anschließend mit einem Rechtsklick auf die Bankverbindung den Menüpunkt „Sicherheitsmedium wechseln“ auswählen.



4. Die nachfolgende Hinweismeldung mit Klick auf „Ja“ bestätigen.



5. Auf der nächsten Seite wählen Sie als neues Sicherheitsmedium wieder „Chipkarte“ aus und klicken auf weiter.



6. Stecken Sie nun die **NEUE Chipkarte** in den Kartenleser ein und klicken Sie auf „Weiter“. Anschließend bitte die **NEUE PIN** zur Karte eingeben.

7. Bestätigen Sie die Angaben zu Bankverbindung mit „Weiter“.

Einrichten einer Bankverbindung: Bankverbindung wählen

Wählen Sie eine der im Sicherheitsmedium enthaltenen Bankverbindungen oder legen Sie eine neue in diesem Sicherheitsmedium an:

	Kennung	Bankleitzahl Filiale	Dienst	Adresse
<input checked="" type="checkbox"/>	6726701! 69902	76560060	TCP/IP	hbc01.fiducia.de
<input type="checkbox"/>	<verfügbar>			

< Zurück **Weiter >** Abbrechen Hilfe

8. Die nachfolgende Seite kann mit „Weiter“ bestätigt werden.

Einrichten einer Bankverbindung: Angaben zur Bankverbindung

Hier können Sie die Informationen aus Ihrem Sicherheitsmedium nochmals kontrollieren und bei Bedarf auch ändern.

Sicherheitsmediumdaten

Bankleitzahl ...

Kreditinstitut

Benutzerkennung

URL/IP-Adresse

Komm. Dienst

Schlüsselstatus

Kunden-ID

< Zurück **Weiter >** Abbrechen Hilfe

9. Bestätigen Sie die derzeit gültige HBCI-Version „3.0“ und die korrekte URL (diese ist bereits vorgelegt, falls nicht, bitte Folgendes eintragen: hbc01.fiducia.de), mit Klick auf „Weiter“.

Einrichten einer Bankverbindung: Synchronisation

Die Angaben für die Bankverbindung werden von der Chipkarte übernommen.

Danach wird die Bankverbindung mit dem Kreditinstitut synchronisiert.

Hierfür benötigen Sie ein beschreibbares Wechselmedium und eine Online-Verbindung zu Ihrem Kreditinstitut.

URL/IP-Adresse

HBCI/FinTS-Version

Version

Die angegebene FinTS-Version wurde automatisch ermittelt. Wenn auf dem INI-Brief Ihrer Bank jedoch eine andere Version angegeben ist, können Sie auch diese verwenden.

< Zurück **Weiter >** Abbrechen Hilfe

10. Die neue Chipkarte wird nun mit der Bank synchronisiert. Der Auftrag ist mit „Ja“ zu bestätigen.

Informationen zum Sendevorgang

Sollen die folgenden Aufträge ausgeführt werden?

Ausführen des folgenden Auftrages mit dem HBCI/FinTS-Verfahren:
Bankverbindung >RVB Ansbach HBCI Seccos 6< bei RaifWB Ansbach (BLZ 76560060)
* Bankverbindung synchronisieren


Senden bas. BL-Abteilung über 2013 1

11. Bitte bestätigen Sie, dass die Chipkarte ordnungsgemäß eingelegt ist. Die Eingabe der neuen PIN ist mehrfach erforderlich.



12. Nach erfolgreicher Ausführung kann das Protokollfenster geschlossen werden mit „Fenster schließen“.

13. Das Fenster mit „Weiter“ bestätigen.



14. Die Einrichtung der neuen Chipkarte ist abgeschlossen – Klick auf „Fertig stellen“ beendet den Assistenten.

Die Umstellung ist damit abgeschlossen. Die neue Karte kann sofort verwendet werden. Bitte vernichten Sie die alte Karte.

Für Fragen stehen wir unter Telefon 0981 181-0 oder 09861 702-0 gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

VR-Bank Mittelfranken West eG